


# Настройка подключения в Windows XP, Windows Vista и Windows 7/8


Внимание! Иногда внешний вид пунктов меню, а также их названия могут немного отличаться, в зависимости от версии вашей ОС и установленных обновлений, дополнений и тем.

## Windows XP:


1) В меню "Пуск" выбрать пункт "Панель управления" (в некоторых системах он является подпунктом пункта "Настройка", т. е. Нужно выбирать "Настройка", а там "Панель управления")




2) В "Панели управления" выбираем, в зависимости от вида/темы панели управления - Либо "Сетевые подключения"




- Либо "Сеть и подключения к Интернету", а там "Сетевые подключения"




3) В "Сетевых подключениях" щёлкаем правой кнопкой мыши на значке "Подключение по локальной сети" (у вас может называться немного по-другому, но НЕ "1394" и НЕ "Беспроводное сетевое подключение") и нажимаете "Свойства"



4) В появившемся окне щёлкаете на строчку "Протокол интернета (TCP/IP)", что бы она выделилась, а затем, правее и ниже, нажимаете кнопку "Свойства"



5) В открывшемся окне ставите точки в радиокнопки в положения "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически", а затем нажимаете кнопку "OK"



6) После того как вы вернётесь в предыдущее окошко, внизу нужно нажать "Закреть" или "OK" (В зависимости от того, какой пункт у вас будет).


7) Через некоторое время компьютер должен получить настройки (Может занимать до 2-5 минут). Если этого не

произошло, перепроверьте последовательность действий и отключите-включите сетевое подключение (Или перезагрузите компьютер). Если работать по какой-либо причине у вас не будет и вы уверены что текущий месяц у вас оплачен (Или включён тестовый период) - звоните в техподдержку


## Windows Vista и Windows 7:

(!) \* Если система будет спрашивать разрешения продолжить, нажимайте "Продолжить"


1) Нажимаете Пуск, там выбираете Панель управления





2) В панели управления, в зависимости от вида, нажимаете "Центр управления сетями и общим доступом" или "Сеть и интернет", а там "Центр управления сетями и общим доступом"



->

 **Центр управления сетями и общим доступом**  
 Просмотр состояния сети и задач | Подключение к сети  
 Просмотр сетевых компьютеров и устройств |  
 Добавление беспроводного устройства в сеть

 **Домашняя группа**  
 Выбор параметров домашней группы и общего доступа к данным

 **Свойства обозревателя**  
 Изменение домашней страницы | Управление надстройками браузера |  
 Удаление истории обзора и файлов "cookie"

- 3) В списке слева выбираете
- В Windows Vista "Управление сетевыми подключениями"
  - В Windows 7 "Изменение параметров адаптера"



Панель управления - домашняя страница

[Изменение параметров адаптера](#) \*


Изменить дополнительные параметры общего доступа

**\*"Управление сетевыми подключениями" в Windows Vista**


Просмотр основных сведений о сети

 (этот компьютер)     Сеть

Просмотр активных сетей

 Сеть  
Домашняя сеть

- 4) Щёлкаете правой кнопкой мыши по значку "Подключение по локальной сети" (У вас может называться немного по-другому, например "Local Area Connection" или иметь какой-то номер. Обращаем внимание, что это НЕ должно быть подключение "1394" или "Беспроводное сетевое подключение") и нажимаете пункт "Свойства"



Упорядочить ▾    Отключение сетевого устройства    Диаг

Подключение по локальной сети


1

- Отключить
- Состояние
- Диагностика
- Настройка моста
- Создать ярлык
- Удалить
- Переименовать
- Свойства


2

- 5) В появившемся окошке находите в списке пункт "Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)", щёлкаете на саму строчку, чтобы она выделилась, а затем, правее ниже, нажимаете "Свойства"






б) В открывшемся окне ставите метки на "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически", а затем нажимаете кнопку "ОК"




7) Когда вернётесь в предыдущее окошко, нажмите внизу "Закрыть" или "ОК", в зависимости от кнопки, которая у вас будет.





8) Через некоторое время компьютер должен получить настройки (Может занимать до нескольких минут). Если в течении 10 минут этого не произошло, перепроверьте последовательность действий и отключите-включите сетевое подключение (Или перезагрузите компьютер). Если работать по какой-либо причине у вас не будет и вы уверены что текущий месяц у вас оплачен (Или включён тестовый период) - позвоните в техподдержку по номеру 600-00-66

## Windows 8:


1) Щёлкаем на плитке "Рабочий стол"




2) Щёлкаем правой кнопки мыши (справа внизу, в тее) на значке подключения (Может быть с восклицательным знаком, крестиком или без оных) и выбираем "Центр управления сетями и общим доступом"



3) Щёлкаем "Изменение параметров адаптера" в левой части открывшегося окна



4) Щёлкаем правой кнопкой на значке подключения по локальной сети (в данном случае - "Ethernet"), убеждаемся что подключение включено и нет пункта "Включить" сверху меню (включаем, если потребуется), затем выбираем "Свойства"



5) Далее аналогично Windows Vista/7 (смотри выше)